

Mengubah Prioritas WiFi Untuk Koneksi Otomatis Tercepat

Category: TEKNOLOGI

written by Redaksi | December 11, 2025



SEANTERONEWS.com – Apakah Anda sering mengalami frustrasi ketika perangkat Anda, laptop atau ponsel secara otomatis menyambung ke [jaringan WiFi](#) yang lambat, padahal ada jaringan lain yang jauh lebih cepat di sekitar? Ini adalah masalah universal yang terjadi karena logika default perangkat Anda.

Perangkat Anda sering kali mengingat dan memilih jaringan yang terakhir terhubung atau jaringan yang sinyalnya “cukup baik”, bukan yang terbaik atau tercepat. Untungnya, masalah koneksi otomatis ke WiFi yang salah ini dapat diatasi dengan mudah hanya dalam hitungan menit dengan mengatur ulang prioritas jaringan.

Berikut adalah panduan profesional dan terperinci untuk mengontrol secara penuh jaringan WiFi mana yang harus diutamakan oleh perangkat Anda:

1. Solusi untuk Pengguna Windows (Paling Efektif)

Pengguna Windows memiliki kontrol penuh melalui *Command Prompt* untuk memaksa prioritas koneksi:

1. Buka Command Prompt sebagai Administrator: Cari "CMD" di menu Start, klik kanan, dan pilih "Run as administrator."
2. Lihat Daftar Jaringan: Ketik perintah berikut untuk melihat daftar profil WiFi yang tersimpan: `netsh wlan show profiles`
3. Ubah Prioritas: Gunakan perintah di bawah ini, ganti "NamaWiFiUtama" dengan nama jaringan yang ingin Anda prioritaskan (SSID), dan ganti "1" dengan tingkat prioritas tertinggi: `netsh wlan set profile order name="NamaWiFiUtama" interface="Wi-Fi" priority=1`
Keterangan: Jaringan dengan nilai priority=1 akan selalu dicari dan disambungkan terlebih dahulu.

2. Solusi untuk Pengguna macOS (Paling Mudah)

Di macOS, mengubah prioritas jaringan semudah drag-and-drop:

1. Buka System Settings (atau System Preferences pada versi lama).
2. Klik Network (Jaringan) dan pilih Wi-Fi di panel kiri.
3. Klik tombol Details atau Advanced (Lanjutan).
4. Di tab Wi-Fi, Anda akan melihat daftar semua jaringan yang tersimpan.
5. Tarik dan Lepaskan (Drag and Drop) jaringan WiFi yang

ingin Anda prioritaskan ke bagian paling atas daftar. Jaringan yang berada di posisi teratas akan selalu menjadi pilihan pertama macOS.

3. Solusi untuk Ponsel (Android & iOS)

Pada perangkat seluler, solusi tercepat adalah mencegah perangkat secara otomatis terhubung ke jaringan yang bermasalah:

- Untuk iOS (iPhone/iPad): Buka Settings > Wi-Fi, ketuk ikon 'i' di samping nama jaringan yang tidak diinginkan, lalu nonaktifkan tombol "Auto-Join" (Gabung Otomatis).
- Untuk Android: Buka Settings > Connections > Wi-Fi, ketuk ikon *gear* di samping jaringan yang tidak diinginkan, dan matikan opsi "Auto Reconnect" atau "Connect automatically".

Mengatur prioritas ini memastikan bahwa investasi Anda pada WiFi berkecepatan tinggi tidak sia-sia, menjamin pengalaman *browsing* dan *streaming* yang lancar tanpa gangguan sinyal lemah!